

GUIA DE CONFIGURAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DE REDES WIFI COM CAPTIVE PORTAL

GUIA DE CONFIGURAÇÃO – AUTENTICAÇÃO DE REDES WIFI COM CAPTIVE PORTAL

Captive Portal é um programa de computador responsável por controlar e gerenciar o acesso a Internet em redes públicas, de forma "automatizada". Ao digitar o endereço de qualquer site no navegador o usuário é interceptado pelo sistema do Captive Portal e redirecionado para uma interface que solicita a autenticação.

Essa ferramenta é útil para o controle amigável de uso da internet em bares, restaurantes, hotéis aeroportos e ambientes semelhantes.

Imagine a situação onde você quer oferecer internet sem fio de qualidade porém, quer e precisa manter o controle do uso e tornar o acesso restrito aos seu clientes que estão consumindo e pagando, ou lhe gerando receita de uma forma qualquer, pois uma internet wireless sem controle lhe traria a inconveniente situação de acessos indevidos sem autorização.

Com o Netdeep Secure você pode implementar facilmente um Captive Portal para a sua rede wifi através de alguns cliques.

Acompanhe os passos a seguir para ativar esta configuração.

1. Configuração da Interface de Rede

Para realizar esta configuração precisamos de outra placa de rede disponível no servidor. Após instalá-la fisicamente, precisamos configurá-la como interface BLUE.

Para isso, na interface texto do firewall digite **setup**. Será aberta a tela de configuração, escolha a opção **Rede.**



Escolha a opção Atribuições de drivers e placas



Agora selecione a placa que não esta atribuída nenhuma interface (----)



Selecione BLUE e em seguida clique em Atribuir



Agora selecione a opção Pronto



Já atribuímos a interface **BLUE** para a placa de rede, agora precisamos configurar o endereço IP para a mesma. Selecione a opção **Configurações de endereço.**

	I nema de contr	garaçao de rede [-	
Selecione d	o ítem que deseja c	onfigurar.	
	Tipo da configu	ração RED	
	Atribuições de	drivers e placas	
	Configuração do	ISDN.	
	Configurações d	e endereço	
	Nome do host	e DNS e Galeway	
	Selecionar	Volt	ar

Selecione a opção BLUE.

		Atribuição	da placa		
Selecion	ne a interfa	ace que dese	ja reconfig	urar.	
		GREI RED BLU	EN		
	Seleciona	ir		Voltar	

Digite o endereço IP que você deseja para a interface **BLUE** e selecione a opção **OK**.

NDS v3.0.0 for 1486 - The Internet Secure Way
Interface BLUE
Entre com a informação do endereço IP para a interface BLUE.
Endereço de IP 10.10.10.2 Máscara de rede 255.255.0
Voltar

Pronto! Agora é voltar e sair.

2. Configuração do portal

O próximo passo é configurar o Captive Portal na interface web do firewall.

Na interface de administração do Netdeep Secure vá ao menu "Serviços" \rightarrow "Captive Portal".

Selecione o campo **Habilitar** para podermos habilitar o serviço de Captive Portal. Em interface deixe selecionada a opção **BLUE1**.

Em Rede escolha uma faixa IP qualquer diferente das redes que você possui

NOTA: neste exemplo escolhemos a faixa 192.168.182.0/24 porque nossa rede interna está na faixa 192.168.100.0/24, minha internet 192.168.1.0/24 e minha rede WiFi 10.10.10.0/24. Ou seja, a rede escolha não faz parte de nenhuma das minhas redes.

Em **Porta de escuta para a tela de login** deixe a porta padrão ou escolha uma porta TCP de sua preferência.

É necessário ter um servidor RADIUS configurado. Ele fará autenticação dos usuários de seu sistema. Todos os usuários devem sem cadastrados em seu servidor RADIUS.

Em **Configurações do servidor Radius** preencha os campos conforme as configurações de seu servidor RADIUS, informando o IP do servidor e sua **Chave Compartilhada**.

Em **Configurações UAM**, se preferir troque o nome do portal. A senha pode deixar como está. Ela é usada apenas para comunicação interna entre os serviço.

Em Lista de domínios e redes que não necessitam de autenticação (um por linha) você pode cadastrar todos os domínios que o usuário não precisa se autenticar para ter acesso.

Feito	isto	clique	no	botão	Salvar.
		0			

Configurações					
Habilitar Interface: Rede (192.168.182.0/24):	BLUE 1 •	7			
Porta de escuta para a tela de login:	58443	Atual: 58443			
Configurações do servidor l	Radius				
Servidor 1:	192.168.1.3	Porta de autenticação:	1812		
Servidor 2: 0		Porta de accounting:	1813		
Chave compatilhada:	•••••				
Configurações UAM					
Nome do portal:	Netdeep Secure				
Chave UAM:					
Porta de autenticação:	3990				
Lista de domínios e redes que não necessitam de autenticação (um por linha):					
microsoft.com					
• Este campo pode ficar vazi	0.		Salvar		

Pronto, agora você possui um portal com autenticação na sua rede WiFi, conectada na interface BLUE do firewall.

Um detalhe importante é que você pode configurar também com outras placas de rede, como por exemplo a placa GRAY

3. Navegando na Internel

Ao tentar conectar em algum site o usuário será redirecionado para uma página parecida com esta:





4. Para saber mais

http://www.netdeep.com.br/firewall