

GUIA DE CONFIGURAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DE REDES WIFI COM CAPTIVE PORTAL

GUIA DE CONFIGURAÇÃO – AUTENTICAÇÃO DE REDES WIFI COM CAPTIVE PORTAL

Captive Portal é um programa de computador responsável por controlar e gerenciar o acesso a Internet em redes públicas, de forma "automatizada". Ao digitar o endereço de qualquer site no navegador o usuário é interceptado pelo sistema do Captive Portal e redirecionado para uma interface que solicita a autenticação.

Essa ferramenta é útil para o controle amigável de uso da internet em bares, restaurantes, hotéis aeroportos e ambientes semelhantes.

Imagine a situação onde você quer oferecer internet sem fio de qualidade porém, quer e precisa manter o controle do uso e tornar o acesso restrito aos seu clientes que estão consumindo e pagando, ou lhe gerando receita de uma forma qualquer, pois uma internet wireless sem controle lhe traria a inconveniente situação de acessos indevidos sem autorização.

Com o Netdeep Secure você pode implementar facilmente um Captive Portal para a sua rede wifi através de alguns cliques.

Acompanhe os passos a seguir para ativar esta configuração.

1. Configuração da Interface de Rede

Para realizar esta configuração precisamos de outra placa de rede disponível no servidor. Após instalá-la fisicamente, precisamos configurá-la como interface BLUE.

Para isso, na interface texto do firewall digite **setup**. Será aberta a tela de configuração, escolha a opção **Rede.**



Escolha a opção Atribuições de drivers e placas



Agora selecione a placa que não esta atribuída nenhuma interface (----)



Selecione BLUE e em seguida clique em Atribuir



Agora selecione a opção Pronto



Já atribuímos a interface **BLUE** para a placa de rede, agora precisamos configurar o endereço IP para a mesma. Selecione a opção **Configurações de endereço.**

	Menu de configuração de rede	
Se.	lecione o ítem que deseja configurar.	
	Tipo da configuração RED Atribuições de drivers e placas Configuração do ISDN. <mark>Configurações de endereço</mark> Configurações de DNS e Gateway	
	Selecionar	

Selecione a opção BLUE.

103 03.0.0	Atribuição de ri	local scoule way	
Selecione a interf	ace que deseia re	configurar.	
	GREEN RED <mark>BLUE</mark>		
Selecion	ar	Voltar	

Digite o endereço IP que você deseja para a interface **BLUE** e selecione a opção **OK**.

NDS v3.0.0 for i486 - The Internet Secure Way
Interface BLUE
Entre com a informação do endereço IP para a interface BLUE.
Endereço de IP 10.10.10.2
Mascafa de rede 255.255.0 Ok Voltar
<tab>/<alt-tab> entre elementos <espaço> seleciona</espaço></alt-tab></tab>

Pronto! Agora é voltar e sair.

2. Configuração do servidor RADIUS

Agora iremos configurar o servidor RADIUS que é o responsável pela criação dos usuários para uso do Captive Portal.

Na interface de administração do Netdeep Secure vá ao menu "Serviços" → "Servidor RADIUS".

Selecione o campo Habilitar para podermos habilitar o servidor RADIUS.

- Em Chave compartilhada escolha uma chave que não possua caracteres especiais, no meu exemplo utilizei netdeep.
- Quantidade de usuários simultâneos é em quantos aparelhos os usuários poderão se conectar ao mesmo tempo.
- **Tempo de inatividade em segundos** é depois de quantos segundos sem uso irá desconectar o usuário.

Feito isso clique no botão Salvar.

Configurações		
Configurações comuns Habilitar:	Ø	
Chave compartilhada:		
Quantidade de usuários simultâneos:	0	(0 = llimitado)
Tempo de inatividade em segundos:	900	
Gerenciamento de usuár	Autenticados	Salvar

Com o servidor RADIUS configurado, vamos criar os usuários. No menu "Serviços" \rightarrow "Servidor RADIUS" clique no botão "Gerenciamento de usuários".

Autenticação de usuário local		
Gerenciamento de usuários Nome de usuário: Expira (dd/mm/aaaa bh:mm:ss):	Nome completo:	
Senha:	Senha (confirmar):	
	Criar usuário Voltar a página principal	
Contas de usuários: Não existe nenhuma conta cadastrada		

- Nome de usuário: nome utilizado para realizar o login no Captive Portal.
- Nome completo: nome completo para facilitar a identificação do usuário.
- Expira (dd/mm/aaaa hh:mm:ss): data e horário em que o usuário será expirado. O usuário não será excluído, somente não irá mais conseguir logar após a data selecionada. Em caso de usuário que não irá expirar nunca, deixa o campo em branco.
- Senha: escolha uma senha para o usuário.
- Senha (confirmar): repita a senha escolhida.

Clique no botão "Criar usuário" para concluir a criação do usuário.

Os usuários cadastrados irão aparecer logo abaixo, se o campo "**Expira**" estiver vazio significa que o usuário não tem data de expiração.

Você pode editar(lápis) o usuário ou então excluir(lixeira)

Contas de usuários:						
Nome de usuário	Nome do usuário	Expira				
netdeep	Netdeep Tecnologia			1		
rodrigo	Rodrigo Manoel	31/01/2018 23:59:59	/	Î		

3. Configuração do portal

O próximo passo é configurar o Captive Portal na interface web do firewall.

Na interface de administração do Netdeep Secure vá ao menu "Serviços" \rightarrow "Captive Portal".

Selecione o campo **Habilitar** para podermos habilitar o serviço de Captive Portal. Em interface deixe selecionada a opção **BLUE1**.

Em Rede escolha uma faixa IP qualquer diferente das redes que você possui

NOTA: neste exemplo escolhemos a faixa 192.168.182.0/24 porque nossa rede interna está na faixa 192.168.100.0/24, minha internet 192.168.1.0/24 e minha rede WiFi 10.10.10.0/24. Ou seja, a rede escolhida não faz parte de nenhuma das minhas redes.

- Em **Porta de escuta para a tela de login** deixe a porta padrão ou escolha uma porta TCP de sua preferência.
- Em Configurações do servidor Radius preencha os campos conforme as configurações de seu servidor RADIUS, informando o IP do servidor(127.0.0.1 em caso do Netdeep ser o próprio servidor RADIUS) e sua Chave Compartilhada(no meu exemplo netdeep).
- Em **Configurações UAM,** se preferir troque o nome do portal. A senha pode deixar como está. Ela é usada apenas para comunicação interna entre os serviço.
- Em Lista de domínios e redes que não necessitam de autenticação (um por linha) você pode cadastrar todos os domínios que o usuário não precisa se autenticar para ter acesso.
- Habilitar proxy transparente na interface Captive Portal habilite caso queira um proxy transparente na interface o Captive Portal.

Configurações					
Habilitar					
	DUUE 4				
Internace:	BLUE 1 V				
Rede (192.168.182.0/24):	192.168.182.0/24				
Porta de escuta para a tela de login:	55445	Atual: 55445			
Configurações do servidor Radius					
Servidor 1: 00	127.0.0.1	Porta de autenticação:	1812		
Servidor 2: 0		Porta de accounting:	1813		
Chave compatilhada:	•••••				
Configurações UAM					
Nome do portal:	Netdeep Secure				
Chave UAM:	•••••				
Porta de autenticação:	3990				
Lista de domínios e redes que não necessita	am de autenticação (um por linha):				
	www.netdeep.com.br microsoft.com				
Habilitar proxy transparente na interface Captive Portal:					

Em **Personalização** podemos personalizar a tela que irá ser exibida para o usuário solicitando autenticação. Preencha os campos da maneira que desejar e em seguida clique no botão "**Salvar**".

Personalização				
Linha de texto:	Login			
Rótulo do nome do usuário:	Username			
Rótulo da senha:	Password			
Cor do texto:	#000000			
Cor de fundo:	#FFFFFF			
Cor da mensagem de erro:	#FF0000			
Logotipo:		etdeep		
	Escolher arquivo Nenhum arqu	ivo selecionado		
 Este campo pode ficar vazio. Se estiver usando o Netdeep S 	ecure como servidor Radius, digite 1	27.0.0.1	Salvar	

Pronto, agora você possui um portal com autenticação na sua rede WiFi, conectada na interface BLUE do firewall.

Um detalhe importante é que você pode configurar também com outras placas de rede, como por exemplo a placa GRAY.

4. Navegando na Internet

Ao tentar conectar em algum site o usuário será redirecionado para uma página parecida com esta:

0 0 1	17:49
B https://192.168.182.1:58443	:
Login	
Username: Password: Login	



5. Para saber mais

http://www.netdeep.com.br/firewall